```
13.04.2024
    [v] 6.10.86.1301
 3
    [+] Увеличение интервала опроса для старых блоков управления, например SRS IDECU
     7000. Максимальная скорость обмена с блоком составляет примерно 1 оп/сек
 4
     [+] Для блоков управления с битрейтом ниже 100 бод сделана задержка для обмена 300 мс
     [+] Настройка скорости обмена для протоколов вынесена в технический раздел
 5
    параметров. Менять без необходимости не рекомендуется.
 6
 7
     31.03.2024
8
     [v] 6.10.85.1298
9
     [!DB] Исправление ошибок в БД
10
     [+] Добавление управления интервалом после считывания идентификаторов по протоколу
    MMC SCI
11
12
    27.04.2023
13
    [v] 6.10.84.1294
14
    [!] Русский язык по умолчанию при первом запуске
15
     [!DB] Исправление в кодах ошибок ABS
16
    [!] Исправление временной сетки на графиках
17
18
    27.02.2023
19
    [v] 6.10.83.1287
20
    [!] Исправлено периодическое обновление кодов ошибок
21
22
    20.12.2022
23
    [v] 6.10.83.1281
    [!] Исправлен выбор каталога для хранения логов
25
    [!] Добавлена опция игнорирования соединения ISO-9141 для машин до 2000 года
26
27
    01.10.2022
28
    [v] 6.10.82.1281
29
    [!] Исправлен статус кнопки "стоп" в начале новой сессии
30
    [!] Исправлена ошибка инициализации таблицы кодов ошибок, которая приводила к
     отображению служебной информации
31
    [!] Остановка сессии пользователем теперь не сопровождается окном предупреждения о
    потере соединения
32
33
    27.09.2022
    [v] 6.10.81.1277
35
    [!] Обновлена справка
36
    [-] Убрана автоматическая подстройка скорости опроса на графиках
37
    [!] Включено игнорирование ответа на команду включения тестов по старым протоколам
38
39
    17.09.2022
40
    [v] 6.10.80.1271
41
    [!] Добавлен ручной вариант выбора СОМ-порта для адаптера
42
    [!] Изменение прошивки адаптера MMC K-Line Advanced
43
    [!] Драйвера для адаптера MMC K-Line Advanced включены в состав исполняемого файла
44
    [-] Ручное изменение скорости в графиках убрано, оставлена только автоматическое
    распределение
4.5
    [+] Сделана повышенная скорость обмена на вкладке параметров
46
    10.09.2022
47
     [v] 6.10.79.1256
48
49
     [!] Исправлен интерфейс для Windows XP
50
     [!] Исправлено автоопределение адаптера MMC K-Line Advanced на базе чипа CH340 на
    Windows XP, Windows 7
51
    [!] Поиск битрейта везде выполнен по нисходящей схеме
52
53
    04.09.2022
     [v] 6.10.78.1256
55
     [!] Проведено тестирование адаптера MMC K-Line Advanced на базе чипа СН9340
     (рассчитан только на работу на Windows 10)
56
     [!] Изменена логика обхода всех возможных битрейтов - от большего к меньшему - для
    адаптера MMC K-Line Advanced
57
58
    21.08.2022
59
    [+] Добавлена автоскорость для графиков
60
61
   07.08.2022
62
   [v] 6.10.77.1217
```

- 63 [-] Отключена поддержка адаптеров K-Line всех типов 64 [-] Отключена поддержка адаптеров J2534
- 65 [-] Удалено техническое логгирование
- 66 [-] Упразднена проверка новых версий
- 67 [-] Удалена отправка технической информации разработчикам
- 68 [-] Удалена проверка производительности графики
- 69 [-] Удалена встроенная возможность Обновления программного обеспечения адаптеров MMC-Wireless
- 70 [-] Удалена выгрузка отчетов в формате MS Excel
- 71 [!] Программное обеспечение поставлется в виде одного исполняемого файла и может быть запущено из любого места на диске
- 72 [-] Удалена контрольная панель управления техническими настройками протоколов

73 74

- 75 ; history.txt файл истории версий
- 76 ;[+] добавления
- 77 ;[!] изменения
- 78 ;[v] версия

79